

SoftGuard

TEC 282

Ronda de Video



Índice

[Pre requisitos](#)

[Creación del código de alarma.](#)

[Creación de cuenta](#)

[Vincular cámaras de video.](#)

[Scheduler \(Creación de Ronda de Video\)](#)

[Interfaz Scheduler](#)

[Visualización de evento](#)




A través del módulo Monitoreo Web podrá hacer que los operadores de la central, atiendan eventos creados previamente para realizar rondas virtuales por video verificación.

Pre requisitos

Creación del código de alarma.

Para poder realizar la ronda virtual por video, es necesario crear un código de alarma “RONDA DE VIDEO” (o el nombre de su preferencia) para ser asociado al evento que recibirá el operador de monitoreo. Los códigos de alarma se generan desde el módulo Administrador, una vez allí acceda en:

>> **Sistema->Configuración->Configuración del sistema->Códigos de alarma**



Luego presione el botón “Nuevo”.



A continuación, complete todos los campos correspondientes y presione el botón “Guardar”.

Guardar

Ronda de video

Código:

Descripción:

Alerta:

Prioridad:

Tipo:

Sistema:

Visualiza:

Sonido: Se anuncia:

Color letra

Color fondo

Código: Nombre corto de identificación. Se recomienda usar una abreviatura de la descripción.

Descripción: Define el nombre del evento. Ejemplo: Incendio, Robo, Atraco.

Alerta: Todas las señales ingresadas pueden gestionarse de 3 formas distintas:

- **Genera alerta:** El evento requiere intervención del operador para ser procesado.
- **No genera alerta:** El evento se graba en el histórico de la cuenta “sin intervención” del operador.
- **No genera evento:** El evento se descarta.

Prioridad: Los niveles de prioridad se definen de 1 a 9, siendo 1, la prioridad más alta y 9, la prioridad más baja.

Tipo: Los “Tipos” ayudan a identificar y agrupar la función que cumple el evento que ingresa.

- **General:** Clasifica eventos generales que no pasan por filtros horarios.
- **Restauración:** Eventos utilizados para indicar restablecimiento de algún dispositivo o zona.
- **Activación:** Eventos que son controlados por los filtros horarios.
- **Desactivación:** Eventos que son controlados por los filtros horarios.
- **Estado:** Se utilizan para identificar reportes de estado o funcionamiento de un panel o dispositivo.


Sistema: Los códigos creados por SoftGuard se denominan “Sistema”.

Visualiza: Permite incorporar información adicional en la visualización del evento, agregando el detalle de donde se generó el evento o que usuario lo generó.

- **Zona:** Agrega el detalle de la zona que se disparó.
- **Usuario:** Agrega el detalle del usuario que acciono la alarma.
- **Nada:** No agrega detalle.
- **Ambos:** Agrega detalle de Zona y Usuario. Ej.: SOS en SmartPanics / Botón 1 / usuario “Jorge”.

Sonido: Desde esta opción podemos definir y/o escuchar, el sonido que el sistema reproducirá durante la atención de un evento.

Color: Permite gestionar los colores de fondo y letra para el nombre del código.




Notificaciones:	No	▼
Manual:	No	▼
Vídeo:	Si	▼
Web Cliente:	No	▼

¡Importante! En la parte inferior encontrara un campo llamado “Video” el cual debe marcar en “Si” para posteriormente poder usar el Código de alarma en la configuración de la Ronda

Para consultar más información sobre este punto, acceda al [TEC168_Administrador](#)

Creación de cuenta

Acceda al módulo Administrador de cuentas y presione el botón “Nueva cuenta”



Luego de pulsar el botón “**Nueva cuenta**” se podrá abrirá una nueva ventana donde deberá completar los siguientes datos.

Dealer: Agrupador de cuentas

Tipo: Establece el tipo de cuenta que se va a monitorear.


Cuenta: Número de cuenta que se le asignará (puede ser valor Alpha-Numérico)

Nombre: Nombre de la cuenta.

Para consultar más información sobre este punto, acceda al [TEC223_Administrador de Cuentas](#)

Vincular cámaras de video.

Una vez tenga creada su cuenta, acceda a la sección “Video link” de dicha cuenta.




En la pestaña que se abre por defecto “**Link general de la cuenta**”, se podrá configurar el DVR o la cámara asociada a la cuenta.

Eventos: Desde esta ventana podrá seleccionar todos los eventos de alarma, que se esperan recibir para iniciar la visualización de videos.

Modificar: Para agregar uno o varios eventos de alarma.

En esta sección es donde deberá agregar el Código de alarma creado previamente.




Tipo: Permite seleccionar la integración de video que posteriormente se va a configurar para este objetivo.

Configuración: Según la integración de video elegida se mostrará la configuración disponible para la misma.

Para consultar más información sobre este punto, acceda al [TEC223_Administrador de Cuentas](#)


Scheduler (Creación de Ronda de Video)

La ronda de video deberá crearse de forma individual por cada cuenta. Para ello ingrese al módulo Administrador de Cuentas y luego a la cuenta que desea configurar. Una vez dentro de la cuenta acceda a la sección de "Scheduler" y presione el botón "Nuevo".



Se abrirá una nueva ventana donde tendrá que configurar el nombre y la rutina de la ronda.

Ejemplo: En la siguiente imagen el evento de Ronda de Video, llegara cada 4 horas.



Nuevo schedule

Nombre: Ronda 1 - Cuenta CPN-0001

Panel: Generar siempre

Selección de días y horarios de control

Repite: Todos los días

Horario inicio

hora: 10 Minutos: 0

Horario inicio

hora: 14 Minutos: 0

Horario inicio

hora: 18 Minutos: 0

Horario inicio

hora: 22 Minutos: 0


Evento a emitir

Seleccionar alarma Ronda de video - RDV


Guardar Cancelar Ayuda

Nombre: Es un campo de texto libre donde podrá colocar el nombre que le dará a la ronda.

Panel: Podrá seleccionar la modalidad en la cual se estará generando el evento de ronda.



- **Genera siempre:** El evento se generará siempre, según las fechas y horarios configurados.
- **Por evento:** Al seleccionar la opción “Por evento” se habilitará una nueva sección llamada “Eventos a controlar”. Esto le permitirá generar un evento de ronda cada vez que llegue otro evento, según las fechas y horarios configurados



Seleccionar alarma: Le permite seleccionar la alarma que desea controlar.


Selector Zona: Una vez seleccionada la alarma, podrá especificar en qué zona. (Dejando el campo vacío se controlarán todos los eventos de la alarma seleccionada).

Selector Usuario: Una vez seleccionada la alarma, podrá especificar qué Usuario. (Dejando el campo vacío se controlarán todos los eventos de la alarma seleccionada).


- **Panel cerrado:** El evento se generará cuando el panel este cerrado, según las fechas y horarios configurados.
- **Panel abierto:** El evento se generará cuando el panel este abierto, según las fechas y horarios configurados.

Selección de días y horarios de control


Repite: Permite seleccionar la frecuencia en la cual se estará generando el evento de ronda.




- **Todos los días:** El evento de ronda se emitirá todos los días, según las fechas y horarios configurados.
- **Lunes a Viernes:** El evento de ronda se emitirá de lunes a viernes, según las fechas y horarios configurados.
- **Días de la semana:** Permite especificar qué días de la semana se emitirá el evento de ronda. Según las fechas y horarios configurados. Marque las casillas de check para elegir los días específicos.




- **Una vez al mes:** Permite especificar qué día del mes se emitirá el evento de ronda. Según las fechas y horarios configurados. Despliegue el campo “El día” y seleccione el día que desea.



- **Personalizado:** Permite especificar un periodo de tiempo diario en el cual se estará recibiendo el evento de ronda. Se deberá marcar un horario de inicio, un horario de fin, y cada cuanto tiempo se repetirá la alarma.



Evento a emitir: Permite seleccionar el evento que se estará recibiendo en la central, Según las fechas y horarios configurados. (En este campo deberá seleccionar el código de alarma creado previamente)



Finalizada la configuración de rutina de la ronda de video, presione el botón “Guardar”

Interfaz Scheduler

Una vez configuradas las diferentes rondas, se listarán con diferentes columnas de información.

Nombre	Tipo de programa	Evento esperado	Evento a emitir	Hora inicio
<input type="checkbox"/> Ronda 1 - Cuenta CPN-0001	Todos los dias		RDV	18:00
<input type="checkbox"/> Ronda 1 - Cuenta CPN-0001	Todos los dias		RDV	14:00

Nombre: Nombre de la ronda

Tipo de programa: La repetición de la rutina

Evento esperado: Aquí se verá el evento que haya seleccionado en el caso de haber creado una modalidad "Por Evento"

Evento a emitir: El evento que emitirá la ronda, EJ: "Ronda de Video – RDV"

Hora inicio: Horario en el cual se emitirá el evento.

Para eliminar una ronda, marque la casilla de check y presione el botón eliminar.

Nombre	Tipo de programa
<input checked="" type="checkbox"/> Ronda 1 - Cuenta CPN-0001	Todos los dias
<input type="checkbox"/> Ronda 1 - Cuenta CPN-0001	Todos los dias

Para buscar una ronda, despliegue el botón de Filtrar. Podrá buscar por nombre de la ronda. Seleccione el campo "Nombre" y escriba el nombre de la ronda en el campo "Valor".

Filtrar ▾	Buscar	Todos
Campo:	Nombre ▾	
Valor:	<input type="text"/>	

El botón "Todos" reestablece el filtro aplicado y muestra todos los registros.

Visualización de evento

Debajo podrá ver un ejemplo del evento que visualizará el operador. En este caso la cámara configurada es de tipo “Generic RTSP VLC Mode”. Dependiendo del tipo de cámara que configure, puede variar la interfaz de visualización de la imagen recibida en el evento.

The screenshot shows the 'Evento' (Event) management interface. The main panel displays event details for 'RDV - Ronda de video' (CPN 0001 CAPACITACION) with fields for 'Dirección', 'Localidad', 'Hora de Ingreso', and 'Usuario'. Below this is a table of 'Eventos posteriores' (subsequent events) with columns for 'Fecha y Hora del evento', 'Evento', 'Zona', 'Us...', 'Priori...', 'Estado', 'Ori...', and 'Op...'. To the right, a 'Video (GRV)' window shows a live feed of a city street. Below the video, there is a 'Timeline' table and a 'Bitácora' (log) section.

Evento	Zona	Us...	Priori...	Estado	Ori...	Op...
RDV - Ronda de video		0	4	●	SG ...	Op...
RDV - Ronda de video		0	4	●	MA...	Op...

Actualizar	Tiempo	Comentario	Fecha	Operador	Origen
	0:00:00:00	Evento recibido en la Central	22/12/2021 09:50:11	MAN	Evento G...
	0:00:00:00	Evento Generado Por Operador	22/12/2021 09:50:11		Sistema
	0:00:00:20	Pendiente - Procesando	22/12/2021 09:50:31	Operador 1	Sistema

A la derecha de la imagen observara la cámara de la cuenta. Presionando el botón de expandir, podrá abrir la visualización de la cámara en una nueva ventana.

